


Reserveringen afhandelen door leerling

Leerlingen kunnen zelf reserveringen afhandelen in de zelfbediening. Dit moet ingesteld worden in de configuratie van de zelfbediening schoolWise. Zorg dat de schoolWise zelfbediening goed is ingesteld met de handleiding 'schoolWise zelfbediening instellen'.

- Start de schoolWise client op.
- Ga naar Vestigingsbeheer – Werkplekbeheer – Configuratie.
- Kies het tabblad 'SchoolWise zelfbediening'.
- Zet een vinkje in het vakje 'Reserveringsbon' bij 'Leerling handelt af'.

Leerling handelt af	<input type="checkbox"/> Transportbon	<input checked="" type="checkbox"/> Reserveringsbon
---------------------	---------------------------------------	---

- Waar moeten de leerlingen de gereserveerde boeken neerleggen en ophalen? Je kunt hiervoor een afbeelding selecteren en een tekst invoeren, die worden getoond in de zelfbediening. In het voorbeeld hieronder is gekozen voor een afbeelding van een blauwe krat en de tekst 'in de krat'.

Reservering ophaal	 crate_blue.png	in de krat
Reservering plaats	 crate_blue.png	in de krat

- Klik bovenin de pagina op 'opslaan'.
- Ga naar het tabblad 'Randapparaten', hier kan een bonnenprinter geselecteerd worden óf een dummy-bon. Een dummy-bon betekent dat de bon niet geprint wordt, maar alleen getoond in het scherm.
Het is ook mogelijk om te kiezen voor de optie 'Geen'. Er wordt dan geen bon geprint of getoond, er is dan niet direct zichtbaar voor welke leerling het boek klaarstaat.
- Klik na wijzigingen op 'Opslaan'

Bonnenprinter:	<input type="radio"/> Lokaal <input checked="" type="radio"/> Dummy <input type="radio"/> Geen
	<input type="button" value="Opslaan"/> <input type="button" value="Test"/>

Als een gereserveerd boek wordt ingeleverd, wordt de volgende melding getoond in de zelfbediening:

Inleveren
<10000040139540>



De waanzinnige boomhut van 91 verdieping

Dit is gereserveerd. Doe de bon erin,
daarna hier plaatsen: in de krat



OK

Als er een bonnenprinter is aangesloten, wordt er een bon uitgeprint. Deze kan in het boek worden gestoken en het boek moet in de krat geplaatst worden.

Als er gekozen is voor een dummy-bon, wordt er een reservering bon getoond op het scherm, zoals het voorbeeld hieronder.

DummyBon
x

HAB

*** RESERVERINGSBON ***

DINSDAG - 16-07-2019

Gereserveerd voor:	Hab***, E.
Pasnr.	*****01351

Datum	16-07-2019 09:43:24
-------	---------------------

Reserveringsdatum:	16-07-2019
Reserveringsnummer:	19071600001

Exemplaar:

De kleine piraat / Boie, Kirsten
10000027087060

Geen reserveringsbericht verzonden -
geen email adres

knip knip knip knip knip knip knip knip

OK Quit

Als het boek klaarstaat, ontvangt de leerling hierover een bericht in de portal.

Als de leerling die het boek gereserveerd heeft komt lenen, wordt de volgende melding getoond:

Lenen <9062104>



Let op!

Er ligt iets voor je klaar in de krat
Titel: De waanzinnige boomhut van 91 verdieping
Je mag het pakken en uitlenen aan jezelf.



De leerling kan het boek daarna uitlenen via de zelfbediening.