



Printer instellen voor etiketten en scankaarten

Met deze instellingen kan er een printer gekozen worden voor het afdrucken van etiketten en scankaarten. Hierdoor hoeft er niet na elke printopdracht een printer geselecteerd te worden.

- Ga naar Vestigingsbeheer – Werkplekbeheer - Configuratie



- Ga naar tabblad 'Randapparatuur' en naar 'Stylesheets koppelen aan default printer'.
- Kies 'Instellen'.



- Scrol naar beneden in de lijst met stylesheets en vul voor de volgende stylesheets '<ALTIJD VRAGEN>' in.

Type	Stylesheet	Printer
STYLESHEET_LABEL	etikkaart_educat.xml	<ALTIJD VRAGEN>
STYLESHEET_LABEL	herma_4613_3x11.xml	<ALTIJD VRAGEN>
STYLESHEET_LABEL	herma_4613_3x11_[66x25_4].xml	<ALTIJD VRAGEN>
STYLESHEET_LABEL	herma_met_X_4613_3x11_[66x25_4...	<GEEN>
STYLESHEET_LABEL	hka_avery_3x12.xml	<GEEN>
STYLESHEET_LABEL	hka_avery_3x13_adreslabels.xml	<GEEN>
STYLESHEET_LABEL	hka_avery_4x12.xml	<GEEN>
STYLESHEET_LABEL	PB_collectielabels_3x8.xml	<GEEN>
STYLESHEET_LABEL	rugetik_groot_2x10.xml	<ALTIJD VRAGEN>
STYLESHEET_LABEL	rugetik_groot_kleur_2x10.xml	<ALTIJD VRAGEN>
STYLESHEET_LABEL	rugetik_groot_zwart_2x10.xml	<ALTIJD VRAGEN>
STYLESHEET_LABEL	rugetik_klein_4x10.xml	<ALTIJD VRAGEN>
STYLESHEET_LABEL	scankaart_educat.xml	<ALTIJD VRAGEN>
STYLESHEET_LABEL	scankaart_passen.xml	<ALTIJD VRAGEN>
STYLESHEET_LABEL	speelgoedetiket_2x2.xml	<GEEN>

OK Quit

- Bevestig met 'OK'.